

# Inhaltsverzeichnis

<b>Konfigurationsdaten für die Emailanbindung</b> .....	1
Eingangsserver .....	1
Ausgangsserver .....	1
<b>Outlook Konfiguration</b> .....	1

# Konfigurationsdaten für die Emailanbindung

## Eingangsserver

<b>Emailadresse</b>	vorname.nachname[ät]jugendfeuerwehr-muenster.de
<b>Benutzer</b>	Login aus der Datenbank
<b>IMAP-Server</b>	mail.feuer-muenster.de
<b>Sicherheit</b>	SSL/TLS
<b>Authentifizierung</b>	PLAIN
<b>Port</b>	993

## Ausgangsserver

<b>SMTP-Server</b>	mail.feuer-muenster.de
<b>Port</b>	25
<b>Anmelden erfordern</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Authentifizierung</b>	automatisch
<b>Benutzer</b>	Login aus der Datenbank

## Outlook Konfiguration



Konto hinzufügen



## Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse

thorsten.hintemann@feuer-muenster.de

Benutzername

thi

Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort

••••••••

Kontoname

Thorsten Hintemann

Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden

Thorsten Hintemann

Posteingangsserver

mail.feuer-muenster.de



Kontotyp

IMAP4



Postausgangsserver (SMTP)

mail.feuer-muenster.de

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

✓ Anmelden ✕ Abbrechen

From:

<https://doku.feuer-muenster.de/> - **Feuerwehr Münster DokuWiki**

Permanent link:

[https://doku.feuer-muenster.de/doku.php/emailclient\\_konfiguration](https://doku.feuer-muenster.de/doku.php/emailclient_konfiguration)

Last update: **2020/04/08 09:39**

